DRUCKSTEUERUNG

Beschreibung	Befehl
Am Anfang und Ende zu benützen	
Doppelanschlag	^PD
Durchstreichen	^PX
Fettdruck	^PB
Hochzahl	^PT
Indexzahl	^PV
Unterstreichen	^PS
Allein zu benützen	
Druckpause	^PC
Farbumschaltung	^PY
Leerzeichen	^PO
Phantom Leerzeichen	^PF
Phantom RUBOUT	^PG
Standardzeichengröße	^PN
Überdrucken	^PH
Zeichengröße umschalten	^PA
Zeile überdrucken	^P <RET>

Weitere Zeichen für Drucksteuerung vom Anwender zu belegen

. . . . .	^PE
. . . . .	^PQ
. . . . .	^PR
. . . . .	^PW

PUNKTKOMMANDOS

Bedingter Seitenumbruch	.CP
Druck in 2 Richtungen	.BP
Druckspalte	.PO
Fußnote	.FO
Hoch-/Tiefstellen	.SR
Kommentar	.IG od. . .
Kopfzeile	.HE
Mikro-Justification	.UJ
Neue Seite	.PA
Oberer Rand	.MT
Papierlänge	.PL
Rand für Fußnoten (Seitennummer/#)	.FM
Rand für Kopfzeile	.HM
Schreibschritteilung	.CW
Seitennummer	.PN
Seitennummer unterdrücken	.OP
Spalte für Seitennummer	.PC
Unterer Rand	.MB
Zeilenhöhe	.LH

ZEICHENGRÖSSEN

Zeichen/ Zoll	Punkt-kommando
5	·CW24
6	·CW20
7	·CW17
8	·CW15
10	·CW12*
12	·CW10
15	·CW 8
20	·CW 6
24	·CW 5
30	·CW 4

ZEILENABSTÄNDE

Zeilen/ Zoll	Punkt-kommando
2.0	·LH24
2.4	·LH20
2.6	·LH18
3.0	·LH16
4.0	·LH12
4.8	·LH10
5.3	·LH 9
6.0	·LH 8*
6.8	·LH 7
8.0	·LH 6
9.6	·LH 5

* = Standardwert

MicroPro EUROPE

MicroPro International, GmbH
Berg-am-Laim-Straße 127, D-8000 München 80
Tel. (089) 434011, Telex: 529-756 micro d

MicroPro Intern'l. Ltd.
28-31 High Street
Wimbledon
London SW19 SBY
Tel. 01-879 11 22
Telex: 21 687

MicroPro Int'l. Scandinavia
Box 2227
10315-Stockholm
Tel. 08-238865
Telex 15945 micro s

MicroPro Int'l. France
18, Place de la Seine
B.P. 194
F-94563 Rungis Cedex
Tel.: (1) 6873257
Telex: 203989 micro f

MicroPro Int'l., S.r.l.
Corso Europa 12
20122 Milano
Tel.: (02) 545 6348
Telex: 333139

MicroPro Japan
Aoyma Tower Bldg., 7th Fl.
2-24-15, Minami Aoyama
Minato-ku, Tokyo Japan
Tel. (03) 423-4901
Telex 2422845 micropro j

Hauptsitz der Gesellschaft:
MicroPro International Corp.
33 San Pablo Avenue, San Rafael, CA 94903 USA
Tel.: (415) 499-1200, Telex: 023-278947

© 1982 MicroPro Intern'l. Corporation. All rights reserved. 10.3

WS330GE66XX1

MicroPro®

WORDSTAR®

REFERENZKARTE

Version 3.3

START-MENÜ KOMMANDOS

Beschreibung	Befehl
Start-Kommandos	
Hilfsstufe wählen	H
Laufwerk wechseln	L
Verzeichnis an/aus	F
Kommandos zur Dateieröffnung	
Programmdatei bearbeiten	N
Textdatei bearbeiten	D
Dateikommandos	
Datei drucken	P
Datei kopieren	O
Datei löschen	Y
Dateinamen ändern	E
Systemkommandos	
Ausgang zum Betriebssystem	X
Programm aufrufen	R
WordStar-Optionen	
Siehe Referenzkarte für WordStar-Optionen	
MailMerge aufrufen	M
SpellStar aufrufen	S

ANDERE MENÜS

Nur vom Hauptmenü aus

Blockmenü	^K
Druckmenü	^P
Formatierungsmenü	^O
Hilfsmenü	^J
Schnellmenü	^Q

Die Leertaste schaltet das Hauptmenü wieder ein

LÖSCHEN UND EINFÜGEN

Bis Anfang der Zeile löschen	^Q DEL
Bis Ende der Zeile löschen	^QY
Block löschen	^KY
Datei löschen	^KJ
„Einfügen" an/aus	^V
Wort rechts löschen	^T
Zeichen links löschen	DEL
Zeichen löschen	^G
Zeile einfügen (leere Zeile)	^N
Zeile löschen	^Y

CURSORBEWEGUNGEN

Beschreibung	Befehl
Ein Wort nach rechts	^F
Ein Wort nach links	^A
Ein Zeichen nach rechts	^D
Ein Zeichen nach links	^S
Eine Zeile hoch	^E
Eine Zeile ab	^X
Nochmal Text suchen/ersetzen	^L
Tab nach rechts	^I
Zum Beginn des letzten Suchen/Ersetzen	^QV
Zum Bildrand oben	^QE
Zum Bildrand unten	^QX
Zum Blockanfang	^QB
Zum Blockende	^QK
Zum Dateianfang	^QR
Zum Dateiende	^QC
Zum linken Zeilenrand	^QS
Zum rechten Zeilenrand	^QD
Zum nächsten Buchstabierfehler	^QL
Zum Merker 0 - 9	^Q0 - 9
Zur Position vor dem letzten Befehl	^QP

ROLLEN

Ein Bildschirm ab	^C
Ein Bildschirm auf	^R
Kontinuierliches Abrollen	^QW
Kontinuierliches Aufrollen	^QZ
Eine Zeile ab	^Z
Eine Zeile auf	^W

FORMATIERUNG

Druckbefehle anzeigen an/aus	^OD
Formatzeile an/aus	^OT
Linken Rand setzen	^OL
Neu formatieren	^B
Paragraph einrücken	^OG
Randausgleich an/aus	^OJ
Rand freigeben	^OX
Ränder u. Tabs von der Zeile setzen	^OF
Rechten Rand setzen	^OR
Seitenanzeige an/aus	^OP
Tabs löschen	^ON
Tabs setzen	^OI
Text zentrieren	^OC
Trennhilfe an/aus	^OH
Var.tab an/aus	^OV
Weicher Trennstrich an/aus	^OE
Wortumbruch an/aus	^OW
Zeilenabstand einstellen	^OS

SUCHEN UND ERSETZEN

Beschreibung	Befehl
Cursor zum Anfang des letzten Suchen/Ersetzen	^QV
Suchen/Ersetzen weiter	^L
Text suchen	^QF
Text suchen und ersetzen	^QA

DATEIEN SICHERN

Bearbeitung abbrechen	^KQ
Sichern und weitermachen	^KS
Sichern und zurück zum Startmenü	^KD
Sichern und zurück zum System	^KX

SONSTIGES

Hilfs-Stufe einstellen	^JH
Kommando unterbrechen	^U
Nächsten Befehl oder Zeichen wiederholen	^QQ

DATEI/BLOCKBEFEHLE

Blockanfang setzen	^KB
Blockende setzen	^KK
Block in Datei schreiben	^KW
Block kopieren	^KC
Block löschen	^KY
Block verschieben	^KV
Datei drucken	^KP
Datei kopieren	^KO
Datei löschen	^KJ
Datei umbenennen	^KE
Inhaltsverzeichnis an/aus	^KF
Laufwerk wechseln	^KL
Markierter Block ein/aus	^KH
Merker 0 - 9 ein/aus	^K0 - 9
Spaltenblock ein/aus	^KN
Textbaustein einlesen	^KR